

BLUEMIND

- Configurer sa boîte mails sur smartphone
 - Mozilla Thunderbird
 - E-MAIL SAMSUNG
- COMPTE EXTERNE - NEXTCLOUD
 - CONNECTER AVEC NEXTCLOUD

Configurer sa boîte mails sur smartphone

Mozilla Thunderbird

- **Téléchargez l'application en cliquant sur l'image ci-dessous**



- **Lancez l'application et configurez votre boîte mails**


Une fois l'application lancée, appuyez sur "Commencer" :

Appuyez sur "Ajouter un compte de courriel maintenant" :

Renseignez votre adresse mails et appuyez sur "Suivant" :



Appuyez sur "Modifier la configuration" :



Vérifiez les informations du serveur entrant et appuyez sur "Suivant" :



Protocole : IMAP

La configuration a été trouvée
Serveur : blue@mind.ideal360.fr
Cette configuration n'est pas fiable

Sécurité : SSL/TLS

Port : 993

Nous avons reçu la configuration de votre serveur de courriel par une connexion qui n'est pas aussi sécurisée que nous le souhaitons. Cela signifie qu'il y a une infime chance que quelqu'un ait pu la modifier. Pourriez-vous vérifier la configuration fournie pour vous assurer qu'elle est conforme à ce qu'elle devrait être ?

Incoming IMAP configuration
Server: faisan.o2switch.net:993

Authentification: Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : Votre adresse mails

Mot de passe : Le mot de passe de votre boite mails

Paramètres du serveur entrant

Protocole
IMAP

Serveur
bluemind.ideal360.fr

Sécurité
SSL/TLS

Port
993

Authentification
Mot de passe normal

Nom d'utilisateur
[Champ vide]

Mot de passe
[Champ masqué]

Certificat client
Aucun

Détection automatique de l'espace de nommage IMAP

Précédent Suivant

Vérifiez les informations du serveur sortant et appuyez sur "Suivant" :

Serveur : bluemind.ideal360.fr

Sécurité : SSL/TLS

Port : 465


Authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : Votre adresse mails

Mot de passe : Le mot de passe de votre boite mails

Laissez les options "Automatique" et appuyez sur "Suivant" :

Renseignez un "Nom de compte" et votre "Nom" et appuyez sur "Suivant" :



Choisissez une "Fréquence de relève" et le "Nombre de courriels à afficher" et appuyez sur

Options d'affichage
"Suivant" :

Nom du compte



Pour finir "Autoriser" les Notifications et si vous souhaitez une synchronisation des contacts

Options de synchronisation
appuyez sur "Autoriser" en dessous de "Contacts" :

Fréquence de relève
Toutes les 15 minutes

E-MAIL SAMSUNG

- **Téléchargez l'application en cliquant sur l'image ci-dessous :**

- **Lancez l'application et configurez votre boîte mail**

Lors du premier lancement de l'application sélectionnez le type "Exchange"

Samsung Electronics Co., Ltd.

Ensuite renseignez votre adresse mail et votre mot de passe et appuyez sur "Config manuelle"

Modifiez l'adresse du serveur exchange par "bluemind.ideal360.fr" et appuyez sur "Se connecter"

< **Ajouter un compte**
(les autres champs doivent être pré-rempli et rien n'est à modifier)

11:30 Une première pop-up devrait s'ouvrir, appuyez sur "Appliquer"

11:30 Une deuxième pop-up s'ouvre, appuyez sur "Activer"

11:31 Votre boîte mail est maintenant configurée, appuyez sur les trois traits en haut à gauche puis sur la roue crantée

11:31 Sélectionnez ensuite votre boîte mail

11:31 Puis vérifiez que "Période synchronisation e-mails" est sur "Tout le temps", "Taille max.

11:31 < **Paramètres e-mail** récupération" est sur "Aucune limite", "Période de synchro. du calendrier" sur "Synchroniser en permanence" et que "Téléch. auto pièces joint." soit cochée



COMPTE EXTERNE - NEXTCLOUD

BlueMind offre la possibilité de connecter un dépôt de document (ou drive) externe Nextcloud. Les utilisateurs ont la possibilité d'utiliser leur espace personnel Nextcloud pour gérer les fichiers qu'ils envoient par leur messagerie BlueMind et ainsi profiter des avantages offerts par leur dépôt : arborescence de fichiers, déplacement, suppression, sécurité, synchronisation avec leurs autres applications, etc. Les administrateurs gagnent en maîtrise de l'outil : gestion plus fine et facilitée de l'espace disque, gestion par utilisateur, centralisation des données, contrôle de la sécurité et des sauvegardes.

CONNECTER AVEC NEXTCLOUD

Créer un compte externe

Pour configurer la connexion à un compte externe, se rendre dans la section des **Préférences** > **Mon compte** > **Comptes externes** :

The screenshot displays the user interface for managing external accounts. On the left is a dark blue sidebar with the user's profile picture and name 'Diana Prince'. Below the profile are menu items: 'Mon compte', 'Général', 'Sécurité', 'Délégations', 'Comptes externes' (highlighted), and 'Avancé'. The main content area has a search bar and a breadcrumb trail: 'Préférences / Mon compte / Comptes externes'. The title 'Comptes externes' is followed by the section 'Création de comptes externes', which includes the instruction 'Configurez la connexion à vos services tiers.' and a sub-section 'Ajoutez un compte' containing three buttons for 'Wazo', 'Nextcloud', and 'Teams'. Below this is the section 'Mes comptes externes' with the text 'Aucun compte externe'.

Cliquer sur le service souhaité (ici Nextcloud) et **Renseigner les informations** demandées :



Identifiant

L'identifiant du compte externe

Mot de passe

Le mot de passe du compte externe

URL WebDAV

L'URL de connexion au serveur WebDAV

Tester l'authentification

Annuler

Créer

1. Renseigner l'identifiant et le mot de passe de votre compte Nextcloud,
2. Renseigner l'URL WEBDAV de votre compte Nexcloud qui doit ressembler à :
<https://cloud.blanz71.fr/remote.php/dav/files/prenom.nom> (vous pouvez trouver cette adresse dans Nextcloud en vous rendant dans Paramètres de Fichiers en bas à gauche, puis Webdav)
3. Cliquer sur **Tester** pour valider les paramètres,
4. Si le test est concluant, cliquer sur **Créer**.
5. Vous pouvez désormais joindre ou enregistrer des pièces jointes directement depuis Nextcloud via le trombone dans un mail, puis Joindre depuis le drive ou Charger sur le drive